

Guide d'installation eSAM

PREAMBULE

Esam est un outil permettant la réinitialisation, la reprogrammation et la mise à jour des micrologiciels internes aux platines électroniques compatibles.

Guide d'installation eSAM

SPÉCIFICATION NÉCESSAIRE FOR PC (PC PORTABLE OU BUREAU)

- Pentium 4 ou plus
- USB 2.0, min. 2 ports disponibles (cote à cote)
- Connexion à internet disponible
- Système d'exploitation: Windows 2000 with SP4
Windows XP Pro or Home with SP2
Windows Vista Business Edition with SP1
Windows Vista Home Basic SP1
Windows Vista Home Premium SP1
Windows 7 Home Basic SP 1
Windows 7 Home Premium SP 1
Windows 7 Professional SP 1
Windows 8 (Voir Guide d'installation pour Windows 8)
Windows 8 Pro (Voir Guide d'installation pour Windows 8)
- .NET 2.0 doit être installé
- Minimum 2 GB de mémoire libre
- Résolution d'écran Minimum 1024 x 768

INFORMATION: DURANT TOUTE L'INSTALLATION LE PC DOIT ÊTRE CONNECTÉ A INTERNET.

ETAPE 1: Pour installer le programme eSAM vous devez télécharger le fichier d'installation

Pour télécharger connectez vous à l'adresse <http://www.scc-service.com> et cliquez sur eSAM & SAM

Cliquer sur le bouton DOWNLOAD

Intruction For Use and Installation Guide for eSAM

DOWNLOAD

Click on DOWNLOAD to get the installation file for eSAM

GB: Instruction For Use eSAM

FR: Mode d'emploi logiciel eSAM

IT: Istruzioni per l'uso eSAM

NL: Gebruiksaanwijzing eSAM

SK: Návod na obsluhu

PL: Instrukcja obsługi do eSAM

NO: Bruksanvisning eSAM

SP: Instrucción de USO

Installation Guide for eSAM

Guide d'installation eSAM

Guida Installazione eSAM

Installatie procedure voor eSAM

Instalacna prirucka pre eSAM

Instrukcja instalacji programu eSAM

Installasjons Guide for eSAM

Guia de instalacion para eSAM

Guide d'installation eSAM

FIREFOX

La boîte suivante apparaît: cliquez sur « Save File »



Vous pouvez dézipper dans le répertoire de votre choix. Cela peut être enregistré aussi sur le bureau « Desktop »



Après le téléchargement créer un répertoire (Ex:C:\Documents and Settings\xxxxx\My Documents\eSam) et déposer le fichier dans ce nouveau répertoire

Guide d'installation eSAM




INTERNET EXPLORER

cliquez sur « Enregistrer »




Choisir le répertoire où vous voulez enregistrer le fichier. Cliquez sur « Save »
(e. g. **C:\Documents and Settings\xxxxx\My Documents\eSam**)

Guide d'installation eSAM



Le téléchargement démarre automatiquement.



ETAPE 3: INSTALLATION DE MS SQL SERVER 2008 EXPRESS

Télécharger le MS SQL Server Installer de la page Microsoft avec le lien suivant.

Guide d'installation eSAM


http://download.microsoft.com/download/0/F/D/0FD88169-F86F-46E1-8B3B56C44F6E9505/SQLEXPR_x86_ENU.exe

En cliquant dessus, il s'exécute :

Guide d'installation eSAM

STEP 4: EXTRACTION ET INSTALLATION DU LOGICIEL ESAM


Double clicker sur le fichier telechargé.



Choisir le fichier de destination de l'extraction. Par défaut c'est celui ou vous avez telechargé le fichier.


Guide d'installation eSAM

Puis Cliquez sur Install



Guide d'installation eSAM

CHOISIR LE FICHIER D'EXTRACTION ET DOUBLE CLICHER SUR *ESAM INSTALL.EXE*
POUR COMMENCER L'INSTALLATION D'ESAM



Guide d'installation eSAM

CHAPTITRE A

La procedure d'installation automatique verifie si les programmes **MS Windows-Installer 3.1**, **MS MDAC 2.8**, **MS .NET Framework 2.0** et **MS SQL-Server 2005 Express** sont présent sur l'ordinateur. Si ils n'y sont pas l'installation les téléchargera et ils seront ensuite installés sur l'ordinateur.


si **MS .NET Framework 2.0** (interface entre le systeme d'exploitation → eSAM) est déjà installé aller directement au **Chapitre C**.

INFORMATION:

Le .net Framework 3.0 et 3.5 comprennent .net Framework 2.0. Si cette version existe sur votre Pc, l'installation de .net 2.0 n'est pas necessaire.

Il n'est pas possible d'installer automatiquement Microsoft SQL Server 2005 sur une version 64 bit de Windows 7 ou de Windows Vista. Si votre système d'exploitation est en 64 bit aller au **Chapitre B** afin d'effectuer une installation manuelle de celui-ci.


Cliquer sur Accept.




Un telechargement de donnée commence.

LE TEMPS DE TELECHARGEMENT ET D'INSTALLATION PEUT PRENDRE QULQUES MINUTES EN FONCTION DE VOTRE CONNECTION INTERNET.

Guide d'installation eSAM




Au besoin si le pc vous le demande redemarrer l'ordinateur.



CHAPITRE B

Si votre systeme d'Exploitation n'est pas en 64 bit aller directement au **Chapitre C**.

Il n'est pas possible d'installer automatiquement microsoft SQL Server 2005 sur une version 64 bit de Windows 7 ou de Windows Vista




Guide d'installation eSAM

Dans ce cas il convient d'aller telecharger sur le site de Microsoft grace au lien ci dessous les deux fichiers suivant:

http://download.microsoft.com/download/4/4/d/44dbde61-b385-4fc2-a67d-48053b8f9fad/sqlIncli_x64.msi


<http://download.microsoft.com/download/8/4/D/84DFA98B-CA99-4D53-81C5CECFF9D20A38/SQLEXPRESS.EXE>

Installer d'abord SQL Server Native Client (sqlIncli_x64.msi).




Cliquer sur Next.

Guide d'installation eSAM




Selectionner 'I accept the terms in the license agreement' et cliquer sur Next.




Cliquer sur Next.

Guide d'installation eSAM




Cliquer sur Next.




Cliquer sur Install.

Guide d'installation eSAM




Native Client va être installé.



Click sur Finish.

Guide d'installation eSAM




Maintenant installer le MS SQL Server 2005 Express.(SQLEXPRESS.EXE)

Cliquer sur RUN




Selectionner 'I accept the licensing terms and conditions' puis Cliquer sur Next..

Guide d'installation eSAM




Cliquer sur Install.




Attendre la fin de la configuration

CECI PEUT PRENDRE QUELQUES MINUTES.

Guide d'installation eSAM



Cliquer sur Next.




Cliquer sur Next.

Guide d'installation eSAM




Attendre la fin de la fin de la vérification et Cliquer sur Next.




Cliquer sur Next.

Guide d'installation eSAM



Cliquer sur Next.



Selectionner 'Windows Authentication Mode' et Cliquer sur Next.

Guide d'installation eSAM




Cliquer sur Next.




Cliquer sur Next.

Guide d'installation eSAM




Cliquer sur Install.




Attendre la fin de l'installation

CEICI PEUT PRENDRE QUELQUES MINUTES.

Guide d'installation eSAM




Cliquer sur Next.



Cliquer sur Finish.

Guide d'installation eSAM



Le MS SQL Server 2005 Express est maintenant installé. Redemarrer Setup.exe du eSam Software.

CHAPITRE C


eSAM software setup démarre. Cliquez sur Next.




Guide d'installation eSAM

Si le pc est utilisé par plusieurs personnes sélectionner **Everyone**.

Si vous êtes le seul utilisateur Cliquez sur **Just me** puis sur Next.




Cliquez sur Next pour confirmer l' installation.




Installation...

Guide d'installation eSAM



Une fois l'installation terminée, cliquez sur CLOSE





Pour démarrer le logiciel eSAM, allez sur le bureau et cliquez sur l'icône

Guide d'installation eSAM



Vous pouvez changer la langue pour choisir le Français en effectuant les manipulations ci-dessous :
Cliquez sur Language :




Puis SAVE

Guide d'installation eSAM




Afin de pouvoir utiliser votre Esam il vous faut maintenant faire une mise à jour de la base de donnée

Clicker sur Mise à jour




Le logiciel va vérifier la présence de mise à jour


Guide d'installation eSAM



vous faut ensuite cliquer sur Téléchargement puis renseigne votre user et mot de passe qu'on vous a fourni pour le site www.scc-service.com



Le mise à jour s'effectue :



Guide d'installation eSAM

Cette Première mise à jour va durer environ ¾ d'heure. Si vous faites des mises à jour toutes les semaines, elle durent moins de 10 minutes. Une fois la mise à jour terminée vous obtenez :



PREMIERS PAS AVEC ESAM

Vous pouvez maintenant connecter votre eSAM à l'aide du cordon USB double (connectez les 2 prises USB sur l'ordinateur :




INFORMATION:


Windows 7 avec Service Pack 1 va télécharger et installer les drivers directement.

Pour tous les autres cas double clicker sur CDM20824_Setup.exe

Guide d'installation eSAM



Une fenêtre de commande ms dos va s'ouvrir et se fermera une fois les drivers installés.



Vous pouvez maintenant utiliser l'outil esam.

Pour plus d'information merci de telecharger la notice d'utilisation disponible sur le site <http://www.scc-service.com> rubrique eSam & SAM.